

23716

```
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#include <stdint.h>

// Definir níveis de log
#define LOG_LEVEL_NONE 0 // Sem logs
#define LOG_LEVEL_ERROR 1 // Apenas erros
#define LOG_LEVEL_WARN 2 // Avisos e erros
#define LOG_LEVEL_INFO 3 // Informações, avisos e erros
#define LOG_LEVEL_DEBUG 4 // Mensagens de debug, informações, avisos e erros

// Definir qual o nível de log ativo
#define CURRENT_LOG_LEVEL LOG_LEVEL_ERROR

// Funções de log condicional com base no nível
#define LOG_LEVEL_ERROR 1
#define LOG_LEVEL_WARN 2
#define LOG_LEVEL_INFO 3
#define LOG_LEVEL_DEBUG 4

// Defina o nível de log atual
#define CURRENT_LOG_LEVEL LOG_LEVEL_DEBUG

// Macros de log condicional com suporte para mensagens simples e formatadas
#if CURRENT_LOG_LEVEL >= LOG_LEVEL_ERROR
#define LOG_ERROR(fmt, ...) \
    do \
    { \
        Serial.printf("[ERROR] " fmt "\n", ##__VA_ARGS__); \
        Serial.flush(); \
    } while (0)
#else
#define LOG_ERROR(fmt, ...)
#endif
```

```

#if CURRENT_LOG_LEVEL >= LOG_LEVEL_WARN
#define LOG_WARN(fmt, ...) \
    do \
    { \
        Serial.printf("[WARN] " fmt "\n", ##__VA_ARGS__); \
        Serial.flush(); \
    } while (0)
#else
#define LOG_WARN(fmt, ...)
#endif

#if CURRENT_LOG_LEVEL >= LOG_LEVEL_INFO
#define LOG_INFO(fmt, ...) \
    do \
    { \
        Serial.printf("[INFO] " fmt "\n", ##__VA_ARGS__); \
        Serial.flush(); \
    } while (0)
#else
#define LOG_INFO(fmt, ...)
#endif

#if CURRENT_LOG_LEVEL >= LOG_LEVEL_DEBUG
#define LOG_DEBUG(fmt, ...) \
    do \
    { \
        Serial.printf("[DEBUG] " fmt "\n", ##__VA_ARGS__); \
        Serial.flush(); \
    } while (0)
#else
#define LOG_DEBUG(fmt, ...)
#endif

// WiFi Network Credentials
constexpr char NETWORK_CLIENT[] = "GSC";
constexpr char PASSW[] = "#2021alta!";

#define MDASH_APP_NAME "SEDE_23716" //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "cBBKNv90KmemEUL90bg0Di2Q" //senha do mdash

```

```
constexpr uint32_t DELAY_MS_READER_TASK = 300; //300ms para que os envios sejam feitos a cada
20s
// Define o atraso em milissegundos para tarefas de leitura (10.000 parece ser um número
mágico)

// Equipment Identifiers
namespace Equipment
{
    constexpr char TAG[] = "23716";
    constexpr char TOPIC[] = "v4/matr0017";
    constexpr char SENDING_SERVER[] = "web.smartvac.app";
    constexpr uint16_t SENDING_PORT = 1883;
    constexpr unsigned long SENDING_VELOCITY = 115200;
    constexpr uint16_t SENDING_KEEPALIVE = 200;
    constexpr uint32_t DELAY_MS = 500; // Delay time in milliseconds for tasks
}

// Voltage Calibration Constants
struct VoltageCalibration
{
    static constexpr float CAL_R = 50;
    static constexpr float CAL_S = 84.7;
    static constexpr float CAL_TT = 82.3;
};

// Current Calibration Constants
struct CurrentCalibration
{
    static constexpr int CAL_R = 5.7;
    static constexpr int CAL_S = 13.75;
    static constexpr int CAL_TT = 15.9;
};

// Pin Definitions
struct Pins
{
    static constexpr int CURRENT_R = 39;
    static constexpr int CURRENT_S = 35;
    static constexpr int CURRENT_TT = 33;
    static constexpr int TEMPERATURE = 14;
```

```

static constexpr int VOLTAGE_R = 34;
static constexpr int VOLTAGE_S = 36;
static constexpr int VOLTAGE_TT = 32;
};

// Sensor Addresses
namespace Sensors
{
    constexpr char INS[] = "s1037";
    constexpr char RET[] = "s1038";
    constexpr char SUC[] = "s1039";
    constexpr char LL[] = "s1040";
    constexpr char ENT_CONDES[] = "s1041";
    constexpr char SAD_CONDES[] = "xxxxx"; // essa temp não ta sendo enviada, ignorar ela ou
    adicionar nos envios se necessario

    constexpr char VOLT_R[] = "s1042";
    constexpr char VOLT_S[] = "xxx";
    constexpr char VOLT_TT[] = "xxx";

    constexpr char CURR_R[] = "s1043";
    constexpr char CURR_S[] = "xxx";
    constexpr char CURR_TT[] = "xxx";

    constexpr char BAT_INS[] = "XXX";
    constexpr char BAT_RET[] = "XXX";
    constexpr char BAT_SUC[] = "XXX";
    constexpr char BAT_LL[] = "XXX";

    constexpr char VIBR_X_SUC[] = "XXX";
    constexpr char VIBR_Y_SUC[] = "XXX";
    constexpr char VIBR_Z_SUC[] = "XXX";
}

#define TEMP_RET {0x28, 0x1E, 0x96, 0x56, 0xB5, 0x01, 0x3C, 0xFC} //endereço para a leitura
do r de temperatura de retorno

#define TEMP_INSU {0x28, 0xC2, 0x55, 0x56, 0xB5, 0x01, 0x3C, 0x29} //endereço para a leitura
do r de temperatura de insuflamento

```

```
#define TEMP_EXT {0x28, 0x79, 0x74, 0x56, 0xB5, 0x01, 0x3C, 0xE3} //endereço para a leitura  
do r de temperatura de externa  
  
#define TEMP_LL {0x28, 0xA7, 0x42, 0x56, 0xB5, 0x01, 0x3C, 0x2C}  
  
#define TEMP_SUC {0x28, 0x8F, 0x6A, 0x56, 0xB5, 0x01, 0x3C, 0xFD} //endereço para a leitura  
do sensor de temperatura de sucção  
#endif
```

Revision #1

Created 9 June 2025 12:31:36 by Patrick Leal

Updated 9 June 2025 12:32:04 by Patrick Leal