26611

```
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H


#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "procurar_no_gerenciador" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26611"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "procurar_device"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  125 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  125 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  125 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  17.8 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 17.8 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  17.8 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  39//pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 33  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 35  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 16   //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 36 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE
```

```
#define PIN_VOLTAGE_TT  34 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26611"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0409"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8734"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8740"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8735"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8733"   //endereco sensor de linha de liquido

#define EXT_SENSOR "s8736"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR_R "s8737" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_S "s8738" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_TT "s8739" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR_R "s8730" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s8731" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s8732" //endereco sensor de corrente

// KIT 288
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x6A, 0x0E, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x84}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xA0, 0x08, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x48}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0x6C, 0x6D, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xE1}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xA3, 0x4E, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xEC}  //endereço para a
```

```
leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x99, 0x16, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x65}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

Revision #2
Created 29 June 2023 18:28:53 by Patrick Leal
Updated 29 June 2023 18:34:44 by Patrick Leal