e140-k225 RJ-6002C/38069

```
// circuito b
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "br@skem#2023" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "Braskem_RJ_38069"    //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "KcHPWyKgRoEorjSQfE6xkg"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  53 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  53 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  53 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  5.26 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 5.20 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  5.11 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 39   //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 15    //pino para a leitura temperatura  D5 no hard

#define PIN_VOLTAGE 35  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE
```

```
#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT  33 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "38069_2"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0497b"  //topico de envio, fornecido pelo spo EQUIPAMENT_TOPIC

// COmpressor b

//comentar envio das temps
//#define INS_SENSOR "s20178"  //endereco sensor de insuflamento
//#define RET_SENSOR "s20179"  //endereco sensor de retorno
//#define EXT_SENSOR "s20168"  //endereco sensor de externa

#define SUC_SENSOR "s20181"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s20183"   //endereco sensor de linha de liquido

//esse hard não envia tensão
#define CURR_SENSOR_R "s20172" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s20173" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s20174" //endereco sensor de corrente

#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x9E, 0x56, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x09}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xEC, 0x87, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x6C}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x44, 0x40, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xE2}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa
#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xCC, 0x06, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xDC}
#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x06, 0x31, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x59}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção

#endif
```

Revision #1
Created 21 March 2024 16:56:54 by Patrick Leal
Updated 21 March 2024 16:57:15 by Patrick Leal